1. Descargar y extraer el ZIP de MT4

Descarga TRIDENT_FX_MT4.zip desde nuestra web. Elige la descarga que corresponde a tu MetaTrader; los paquetes MT4 y MT5 son distintos.

En Windows, haz clic derecho sobre el ZIP y selecciona Extraer todo. Elige una carpeta y confirma Extraer. Abre la carpeta resultante, no el contenido comprimido.

Dentro de TRIDENT_FX encontrarás el EA de tu plataforma y la documentación. Conserva el ZIP como copia de instalación. No copies el ZIP dentro de MetaTrader.

Empieza en una cuenta demo. Mantén el trading algorítmico apagado mientras preparas los gráficos y revisas los parámetros.

Contenido	Dónde encontrarlo
Asesor experto	MT4 / TRIDENT_FX_MT4.ex4
Documentación	Manuales / manual común y guía de MT4
Siguiente paso	Archivo > Abrir carpeta de datos > MQL4 > Experts

2. Copiar el EA en MetaTrader 4

En la carpeta que extrajiste de TRIDENT_FX_MT4.zip, abre TRIDENT_FX / MT4 y copia TRIDENT_FX_MT4.ex4.

Abre la instalación de MetaTrader 4 donde usarás el EA. En el menú Archivo, selecciona Abrir carpeta de datos. Cada instalación puede utilizar una carpeta diferente.


En esa carpeta, entra en MQL4 > Experts y pega el archivo TRIDENT_FX_MT4.ex4. No lo pegues en Indicators ni copies el ZIP.


Vuelve a MetaTrader y continúa en la página siguiente para actualizar el Navegador y preparar los pares. Mantén AutoTrading apagado durante esta preparación.

Comprobar	Resultado esperado
Plataforma	MetaTrader 4
Archivo del EA	TRIDENT_FX_MT4.ex4
Carpeta destino	MQL4 / Experts
MT5	El archivo .ex5 corresponde a MetaTrader 5 y no se instala en MT4.


3. Actualizar y mostrar los pares

En el Navegador, haz clic derecho en Asesores Expertos > Actualizar. Despliega la lista y localiza TRIDENT_FX_MT4.





Abre Símbolos con Ctrl+U. Despliega el grupo de divisas, selecciona el par y pulsa Mostrar si todavía no está visible.




Cartera del ejemplo:
EURUSD
AUDCAD
AUDNZD
CADCHF

Conserva el nombre completo del símbolo del bróker, incluido su sufijo. En la vista final de este recorrido se utilizan los cuatro símbolos -VIP. Si Mostrar aparece desactivado y Ocultar está disponible, el símbolo ya está visible.

4. Abrir H1 y configurar el EA

En Observación del mercado, haz clic derecho sobre el par y selecciona Ventana del gráfico. Elige H1; puedes ocultar la cuadrícula con Ctrl+G.



Arrastra TRIDENT_FX_MT4 desde el Navegador al gráfico. Revisa sus parámetros antes de aceptar.

Ejemplo documentado:
UseAutoLot = true
AutoLotPortfolioSymbols = 4
RiskLevel = RISK_LOW

Los tres motores están habilitados.

Variable	Valor
Licencia para cuentas reales	
LicenseAPI_URL	https://pohkgoaaorhdtgjorvly.supabase.co/f...
t1	Global Setting
FixedLot	0.01
UseAutoLot	true
AutoLotPortfolioSymbols	4
RiskLevel	RISK_LOW
LotMultiplier	1.44
PipStep	200.0
MaxLots	99.0
slip	5.0
TakeProfit	100.0
UseEquityStop	false
TotalEquityRisk	20.0
UseTrailingStop	false
TrailStart	13.0
TrailStop	3.0
t3	Setting for Structure
EnableStructure	true
MaxTrades_Structure	20
MagicNumber_Structure	11111
t4	Setting for Trend
EnableTrend	true
MaxTrades_Trend	20
MagicNumber_Trend	12324
t5	Setting for Momentum
EnableMomentum	true
MaxTrades_Momentum	20
MagicNumber_Momentum	16794


La demo del recorrido tiene 48.000 USD. Una cuenta USC utiliza centavos; comprueba la unidad antes de comparar capitales.

El lote fijo visible no determina el lote inicial mientras AutoLot esté activado.


La protección global y el trailing aparecen desactivados en este ejemplo. Consulta el manual para conocer su funcionamiento.


5. Habilitar los dos permisos

Hay dos controles: el permiso individual del EA y el botón general AutoTrading. Revisa cuenta, capital y parámetros antes de habilitar las operaciones.



En F7 > Común, marca Permitir trading automático y pulsa Aceptar. Después habilita el botón general de la plataforma.





Con algún permiso apagado aparece TRADING NO PERMITIDO.




En la prueba, al habilitar ambos, el aviso desapareció.

En demo este modo no requiere licencia.

La activación no garantiza una entrada inmediata. Si persiste un aviso, revisa su texto y los mensajes de Expertos.

6. La cartera funcionando

Repite el mismo proceso en los otros tres gráficos H1, con AutoLot activado, cuatro símbolos y riesgo BAJO. Organiza las ventanas en mosaico.



Tiempo	Tipo	Volumen	Símbolo	Precio	S / L	T / P	Precio	Comisión	Swap	Beneficios
2026.10.23 02:56:22	buy	0.01	eurusd-vip	1.12216	0.00000	1.12316	1.12203	0.00	0.00	-0.13
2026.10.23 02:57:58	sell	0.01	audnzd-vip	1.23480	0.00000	1.23380	1.23492	0.00	0.00	-0.07
2026.10.23 02:57:58	buy	0.01	audnzd-vip	1.23503	0.00000	1.23603	1.23466	0.00	0.00	-0.21
2026.10.23 02:57:58	buy	0.01	audnzd-vip	1.23503	0.00000	1.23603	1.23466	0.00	0.00	-0.21
2026.10.23 02:58:05	sell	0.01	audcad-vip	0.98286	0.00000	0.98186	0.98301	0.00	0.00	-0.11
2026.10.23 02:58:05	buy	0.01	audcad-vip	0.98306	0.00000	0.98406	0.98281	0.00	0.00	-0.18
2026.10.23 02:58:05	buy	0.01	audcad-vip	0.98306	0.00000	0.98406	0.98281	0.00	0.00	-0.18
2026.10.23 02:58:15	sell	0.01	cadchf-vip	0.58548	0.00000	0.58448	0.58566	0.00	0.00	-0.22
2026.10.23 02:58:15	buy	0.01	cadchf-vip	0.58565	0.00000	0.58665	0.58548	0.00	0.00	-0.21
2026.10.23 02:58:15	buy	0.01	cadchf-vip	0.58565	0.00000	0.58665	0.58548	0.00	0.00	-0.21
47 998.27 Margen: 6.48 Margen libre: 47 991.79 Nivel del margen: 740647.94%										-1.73

En esta captura hay diez posiciones: una en EURUSD y tres en cada uno de los demás pares. Es el estado observado, no una cantidad de operaciones garantizada.


Cómo leerlo
Structure, Trend y Momentum cuentan las posiciones de cada motor.
Total de este par corresponde al símbolo del gráfico.
Total TRIDENT reúne las posiciones reconocidas de la cartera.
Pares activos muestra cuatro en esta vista.

Las líneas del gráfico permiten identificar entradas y objetivos T/P. En la pestaña Operaciones puedes comprobar símbolo, volumen, apertura, T/P y resultado flotante por ticket.


El balance recoge resultados realizados; la equidad incluye el flotante. Una cifra porcentual de 0,00 % puede corresponder a un importe pequeño redondeado.


7. Cuenta real: autorizar la URL

Mantén el trading apagado durante esta configuración. En Herramientas > Opciones > Asesores Expertos, habilita WebRequest y añade la dirección base.



Copia esta dirección; también está en el TXT del paquete:
https://pohkgoaaorhdtgjorvly.supabase.co





Marca Permitir WebRequest para las siguientes URL, introduce la dirección y pulsa Aceptar. Este permiso permite la conexión de validación; no sustituye la clave de licencia.

En la segunda captura también aparece marcada la importación de DLL. Es un permiso separado: no forma parte de este paso de WebRequest. La indicación del recorrido fue volver a desmarcarla.

Usa una sola copia gestora por par. Una prueba local no debe gestionar simultáneamente las mismas operaciones que la VPS.

8. Validar la licencia

En F7 > Parámetros de entrada, introduce tu clave en Licencia para cuentas reales y pulsa Aceptar. Conserva los permisos de trading apagados mientras compruebas la validación.

Antes: falta la clave



Después: licencia vigente



El segundo aviso confirma Licencia vigente y explica que algún permiso de trading permanece desactivado. Validar la licencia y habilitar operaciones son comprobaciones diferentes.

Esta cuenta real ya tenía posiciones: los contadores no prueban que se hayan abierto durante el tutorial. No fue necesario activar el trading local para documentar la licencia.

Para comenzar a operar: si aparece TRADING NO PERMITIDO, comprueba la cuenta y los parámetros; en F7 > Común marca Permitir trading automático y activa el botón general AutoTrading. Comprueba que desaparezca el aviso. Si persiste, revisa Expertos y los permisos de la cuenta. No compartas tu clave.